

Liste mit POP3- und SMTP-Servern (Stand: Mai 2016)

▼ E-Mail-Anbieter

▼ [aikQ Mail](#) (kostenpflichtig)

- ▶ **Posteingangsserver:** *aikq.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *aikq.de*
 - ▶ **Benutzername:** *Benutzername@aikq.de*
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Verwendet STARTTLS oder SSL.
-

▼ [AOL](#) (Domain *aol.com*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aol.com*, IMAP: *imap.de.aol.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.de.aol.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ [AOL](#) (Domains *aim.com* und *aol.de*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aim.com*, IMAP: *imap.aim.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.aim.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ [Arcor](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.arcor.de* (SSL über Port 995), IMAP: *imap.arcor.de* (SSL über Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.arcor.de* (SSL über Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [bluewin.ch](#) (bluemail.ch)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3s.bluewin.ch* (SSL über Port 995), IMAP: *imaps.bluewin.ch* (SSL über Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpauths.bluewin.ch* (SSL über Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
-

▼ [directBOX](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.directbox.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.directbox.com*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@directbox.com
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [eclipso.de](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.eclipso.de* (POP3, SSL über Port 995)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.eclipso.de* (SSL über Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@eclipso.de
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
-

▼ [firemail.de](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *firemail.de* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *firemail.de* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@firemail.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei POP3, IMAP und SMTP ist optional STARTTLS möglich.
 - ▶ **Besonderheiten:** POP3, IMAP und SMTP müssen vor dem ersten Nutzen in den Kontoeinstellungen über Eingabe des Gutscheincodes *IMAP* aktiviert werden.
-

▼ [freenetMail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mx.freenet.de* (POP3: SSL über Port 995; IMAP: SSL über Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mx.freenet.de* (SSL über Port 465; STARTTLS über Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@freenet.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
 - ▶ **Besonderheiten:** POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.
-

▼ [Gmail](#) (ehem. Google Mail)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmail.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.gmail.com* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.gmail.com* (SSL; Port 465 oder 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@gmail.com
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
 - ▶ **Besonderheiten:** Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
-

▼ [GMX](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmx.net* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.gmx.net* (bei SSL Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.gmx.net* (bei SSL Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben.
SMTP steht auch über den alternativen Port 587 zur Verfügung.
Sollte es beim Anmelden Probleme geben, sollten Sie in jedem Fall beide Möglichkeiten für den Benutzernamen ausprobieren.
 - ▶ **Besonderheiten:** Unter Outlook 2010 muss als Verschlüsselungstyp *Automatisch* gewählt werden.
IMAP ist laut GMX nur in den Tarifen *ProMail* und *TopMail* verfügbar.
Im Tarif *FreeMail* ist IMAP offiziell nicht verfügbar, aber es scheint bei vielen Konten trotzdem zu funktionieren (Stand: 07.05.2016).
-

▼ [iCloud Mail](#) (me.com, kostenpflichtig)

- ▶ **Posteingangsserver:** IMAP: *imap.mail.me.com* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.mail.me.com* (SSL; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@me.com
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [mail.de](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.mail.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.mail.de* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.mail.de* (SSL; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@mail.de
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
-

▼ [Mailjunky.de](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mailjunky.de* (POP3 über Port 109 und IMAP über Port 144)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mailjunky.de* (Port 26)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@mailjunky.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
 - ▶ **Besonderheiten:** Beachten Sie, dass sämtliche Dienste aus Sicherheitsgründen nicht auf den Standard-Ports laufen!
-

▼ [Outlook.com](#) (ehemals Windows Live Hotmail)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop-mail.outlook.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap-mail.outlook.com* (SSL; Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp-mail.outlook.com* (STARTTLS; Port 25 oder 587)
- ▶ **Benutzername:** Vollständige Outlook.com-E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- ▶ **Besonderheiten:** Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.

POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung. Sollten Sie bei E-Mail-Adressen unter *outlook.de* Probleme haben, versuchen Sie bitte das *.com* in den Server-Adressen durch *.de* zu ersetzen.

▼ [Smart-Mail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.smart-mail.de*, IMAP: *imap.smart-mail.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.smart-mail.de*
 - ▶ **Benutzername:** Smart-Mail-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [sxMail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.sxmail.de*, IMAP: *imap.sxmail.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.sxmail.de*
 - ▶ **Benutzername:** SX-Mail-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.
-

▼ [WEB.DE FreeMail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.web.de* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.web.de* (bei SSL Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.web.de* (bei STARTTLS Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. POP3- und IMAP-Zugriff müssen erst in den Postfach-Einstellungen freigeschaltet werden.
-

▼ [Yahoo! Mail](#) (gilt für Yahoo! Deutschland)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.mail.yahoo.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.mail.yahoo.com* (SSL; Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.mail.yahoo.com* (SSL; Port 465)
- ▶ **Benutzername:** Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren. Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail. In anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3 und SMTP kostenlos zu nutzen.

↑ [Nach oben](#) ↓ [Nach unten](#)

▼ **Provider & Online-Dienste**

▼ [Chello](#) (Österreich, Wien)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.upcmail.at* (POP3 mit SSL über Port 995, IMAP mit SSL über Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *mail.upcmail.at* (SSL; Port 465)

- ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.
-

▼ [Kabel Deutschland](#) (Kunden ohne eigene Domain)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.kabelmail.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.kabelmail.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.
-

▼ [Kabel Deutschland](#) (Kunden mit eigener Domain)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.kabelhomepage.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.kabelhomepage.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [NetCologne](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.netcologne.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.netcologne.de* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.netcologne.de* (STARTTLS; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
-

▼ [O₂ Online](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.o2online.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap4.o2online.de* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.o2online.de* (STARTTLS; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@o2online.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
 - ▶ **Besonderheiten:** Diese Einstellungen gelten nur für die Domain *o2online.de*. Weitere Einstellungen (u.a. für Alice) finden Sie auf der [entsprechenden Hilfe-Seite](#) von O₂.
-

▼ [T-Online](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *securepop.t-online.de* (SSL; Port 995), IMAP: *secureimap.t-online.de* (SSL; Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *securesmtp.t-online.de* (SSL; Port 465)
- ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
- ▶ **Besonderheiten:** Das [E-Mail-Passwort](#) ist nicht identisch mit dem Passwort, das Sie bspw. für den Zugriff auf das Kundencenter und andere Web-Dienste

verwenden.
Bei IMAP muss als Stammordner *INBOX* angegeben werden.

▼ [Unitymedia](#) (Hessen und NRW)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.unitybox.de* (POP3 und IMAP; SSL möglich)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *submit.unitybox.de* (STARTTLS; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Unitymedia](#) (Baden-Württemberg, ehemals Kabel BW)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.kabelbw.de*, IMAP: *imap.kabelbw.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.kabelbw.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Kabel-BW-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Vodafone](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.vodafone.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.vodafone.de* (SSL; Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.vodafone.de* (STARTTLS; Port 587)
- ▶ **Benutzername:** Vodafone-Adresse
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

↑ [Nach oben](#) ↓ [Nach unten](#)

▼ Webservice-Anbieter

▼ [1&1 Hosting](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.1und1.de* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.1und1.de* (bei SSL Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.1und1.de* (STARTTLS; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [all-inkl.com](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [domainFACTORY](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*

- ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Domainunion](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [goneo](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.goneo.de*, IMAP: *imap.goneo.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.goneo.de*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Host Europe](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mailout.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Kontent](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.kontent.com* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.kontent.com*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [Mittwald](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (SSL über Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** Nummer des Postfachs / Postfach-Alias, verwendet SMTP Authent.
 - ▶ **Besonderheiten:** Verschlüsselte Verbindung nur möglich, wenn als Posteingangs- oder Postausgangsserver *mail51.mittwald.de* verwendet wird. Bei IMAP muss als Stammordner *INBOX* angegeben werden.
-

▼ [one.com](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.one.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.one.com* (SSL; Port 993)
- ▶ **Postausgangsserver:** *send.one.com* (STARTTLS; Port 587)
- ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz

► **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

▼ [prosite.de](#)

► **Posteingangsserver:** POP3: *pop.IhreDomain.xyz*, IMAP: *imap.IhreDomain.xyz*
► **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
► **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
► **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Beachten Sie auch den [entsprechenden FAQ-Eintrag bei prosite.de](#).

▼ [Strato](#)

► **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.strato.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.strato.de* (SSL; Port 993)
► **Postausgangsserver:** *smtp.strato.de* (SSL; Port 465)
► **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
► **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Postfächer, die nach dem 01.12.2013 eingerichtet wurden, können nur mittels gesicherter Verbindung angesprochen werden.

▼ [UD Media](#)

► **Posteingangsserver:** *mail.IhrServer.xyz* (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)
► **Postausgangsserver:** *mail.IhrServer.xyz* (Port 587; STARTTLS erforderlich)
► **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
► **Besonderheiten:** SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist erforderlich.
IhrServer.xyz bezeichnet den Server, auf dem Ihre Domain gehostet ist.

▼ [webgo](#)

► **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
► **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
► **Benutzername:** webxxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
► **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

▼ [Webhostone](#)

► **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz* (POP3 mit SSL über Port 995, IMAP mit SSL über Port 993)
► **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz* (STARTTLS; Port 587)
► **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
► **Besonderheiten:** SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist möglich.
Siehe auch: <https://www.webhostone.de/faq-e-mail/kann-ich-e-mails-auch-ssl-verschluesst-senden-und-empfangen.html>